

# Sabre Red 360 – Технические требования



## Обзор

Sabre Red 360 – управляемое приложение для агентов, доступное в различных конфигурациях. Специалисты отделов технической разработки и контроля качества Sabre протестировали различные сценарии, чтобы определить рекомендованные технические требования к рабочим местам конечных пользователей.

Установка Sabre Red 360 на компьютере, который не соответствует указанным характеристикам, может привести к некорректной работе программы и отсутствию поддержки Sabre.

Для установки Sabre RED необходимо, чтобы пользователь имел права Администратора в среде Windows

## Требования к операционной системе

Microsoft Windows 10 (32/64 bit)

Microsoft Windows 11

Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022

Базовая поддержка терминальных серверов включая Citrix

MacOS Big Sur (11.7.1) и выше

**Рекомендовано использовать Windows 10 (64 bit) и macOS Ventura (13)**

**Просим учитывать, что все технические доработки и обновления Sabre Red 360 не тестируются на не поддерживаемых Microsoft операционных системах.**

## Требования к техническому обеспечению

### Процессор:

Минимальная рекомендованная производительность:

Intel Core i3 Dual-core с частотой 3,3 ГГц (или эквивалент AMD)

Оптимальная рекомендованная производительность:

Intel Core i5 Dual-core с частотой 3,2 ГГц (или эквивалент AMD)

Apple silicon

### Оперативная память:

3.5 GB ОЗУ для x32 ОС

8 GB ОЗУ для x64 ОС.

### Доступное место на диске:

1,6 Гб для первого пользователя при стандартной установке, 240 Мб для каждого последующего.

Может потребоваться дополнительное место для приложений.

**Рекомендованное разрешение экрана: 1366 x 768. Мониторы с более низким разрешением поддерживаются, однако это влияет на качество работы.**

## Разрешения и права

Для установки и последующего доступа в пользовательские каталоги, куда будет установлен Sabre Red 360, требуются полные права или разрешения для всех пользователей.

## Веб-браузеры

Последняя версия Internet Explorer (для Windows) или Safari (для macOS). Новый Sabre Red 360 использует 128-битное шифрование. В настройках браузера необходимо подключить TLS 1.2

## Требования к сети

Для качественной передачи данных рекомендуется **широкополосное** подключение к интернету.

Минимальная рекомендованная скорость подключения:

- Загрузка 1,4 Mbit (175 KB/s)/ Передача 256 Kbit (32 KB/s) – для первичной установки и загрузки обновлений.
- Загрузка 256 Kbit (32 KB/s)/ Передача 256 Kbit (32 KB/s) – для работы уже установленного приложения.

Оптимальная рекомендованная скорость подключения:

- Загрузка 1,6 Mbit (200 KB/s)/ Передача 512 Kbit (64 KB/s) – для первичной установки и загрузки обновлений.
- Загрузка 512 Kbit (64 KB/s)/ Передача 512 Kbit (64 KB/s) – для работы уже установленного приложения.

Полный список URL-адресов, необходимых для работы Sabre Red 360, перечислен в **Sabre Red Connectivity Guide**. Актуальную версию можно загрузить на портале для агентств Sabre Central в разделе Support → [Additional Support Resources](#) → Product Release Notes & Related Information → Sabre Red 360 → Technical Requirements - Sabre Red 360 - [Sabre Red 360 Connectivity Guide PROD](#)